



# SURE® Cleaner & Degreaser

## Sgrassatore energetico e per pavimenti

### Descrizione

SURE Cleaner & Degreaser fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Cleaner & Degreaser è uno sgrassatore energetico concentrato per la pulizia di tutte le superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di preparazione. E' inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura.

### Caratteristiche principali

- Specifico per la pulizia di superfici molto sporche
- Altamente efficace sullo sporco grasso
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

### Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Pulisce lo sporco grasso e incrostato lasciando le superfici pulite e splendenti
- Riduce l'impatto ambientale

### Modalità d'uso

#### Metodo spray::

1. Riempire il flacone spruzzatore da 750ml con acqua e aggiungere una dose da 10ml di SURE Cleaner & Degreaser.
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Spruzzare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

#### Pulizia generale e dei pavimenti::

1. Dosare in un secchio 5-15ml di SURE Cleaner & Degreaser per litro d'acqua tiepida (soluzione allo 0,5-1,5%).
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Applicare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno, una spazzola o un mop.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

**Dosaggio:** dosare il prodotto in secchio o serbatoio pieni.

**Per macchina/secchio:** 30ml in 10L di acqua (soluzione 0,3%).

Aumentare la concentrazione sino a 100ml in 10L di acqua (1%) in caso di sporco molto pesante.

**Per deceratura:** 200ml in 10L di acqua (soluzione 2%).





# SURE<sup>®</sup> Cleaner & Degreaser

**Macchina/secchio:** passare i pavimenti con la macchina o il mop. Per sporco molto pesante applicare la soluzione e lasciare agire un paio di minuti prima di ripassare con la macchina.

**Deceratura:** applicare la soluzione sui pavimenti con la macchina monospazzola e lasciare agire per 5 minuti. Ripassare il pavimento con lavasciuga per raccogliere la soluzione.

## Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido viscoso incolore o giallo tenue

pH (tal quale): >11,5

Peso specifico: 1.02

Viscosità: <50

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

## Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Cleaner & Degreaser è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su metalli dolci quali alluminio, rame e ottone.

## Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner & Degreaser è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B.

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser è certificato Ecolabel (EU NL/020/045) come prodotto a basso impatto ambientale.

## Confezioni disponibili

SURE Cleaner & Degreaser è disponibile in bottiglie da 1L e in tanica da 5L, entrambi riciclabili. La tanica da 5L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 1L per uso quotidiano.